

更新：以下流程供大家参考，目前测试发现，网页邮箱容易被封或者判断为垃圾邮件，这里建议大家使用 qq 邮箱或者腾讯企业邮箱，申请和替换流程类似。

1. 首先注册一个邮箱，多种邮箱都可以，这里以网易的邮箱服务为例。

<https://reg.mail.163.com/unireg/call.do?cmd=register.entrance>

邮件地址可以自定义

163 网易免费邮 mail.163.com 126 网易免费邮 www.126.com yeah.net 中国第一大电子邮件服务商 反馈意见

欢迎注册网易邮箱！邮件地址可以登录使用其他网易旗下产品。

注册免费邮箱 注册VIP邮箱

\* 邮件地址 openiot @ yeah.net  
恭喜，该邮件地址可注册

\* 密码 ●●●●●●  
密码强度：中

\* 确认密码 ●●●●●●

\* 验证码 9qecm  
请填写图片中的字符，不区分大小写 看不清楚？换张图片

\* 手机号码  
请编辑短信：222发送到106981630163222，以确保账号安全。  
(短信费用由运营商收取)  
短信有效期：5分钟

同意《服务条款》、《隐私政策》和《儿童隐私政策》

已发送短信验证，立即注册

随时随地，收发邮件  
网易官方邮箱 App

扫一扫下载网易邮箱大师

163 网易免费邮 mail.163.com 126 网易免费邮 www.126.com yeah.net 中国第一大电子邮件服务商 反馈意见

欢迎注册网易邮箱！邮件地址可以登录使用其他网易旗下产品。

openiot@yeah.net注册成功！

进入邮箱

2. 设置邮箱，开放邮件服务端口；

yeah.net 网易免费邮 openiot@yeah.net | 手机版 | 升级VIP | 升级服务 | 设置 | 帮助 | 退出

首页 通讯录 应用中心 收件箱 网易严选 设置

常规设置  
邮箱密码修改  
签名  
来信分类

帐号与邮箱中心  
邮箱安全设置  
邮箱手机服务  
反垃圾/黑白名单  
POP3/SMTP/IMAP  
客户端授权密码

文件夹和标签  
多标签窗口  
换肤  
手机号码邮箱

### 授权码

授权码是用于登录第三方邮件客户端的专用密码。  
适用于登录以下服务: POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务。

设置客户端授权码:  开启  关闭 (默认)

启用授权码, 避免密码泄露造成邮箱安全隐患, 使用邮件客户端更安心。了解更多 >>

yeah.net openiot@yeah.net | 手机版 | 升级VIP | 升级服务 | 设置 | 帮助 | 退出

首页 通讯录 应用中心 收件箱 网易严选 设置

常规设置  
邮箱密码修改  
签名  
来信分类

帐号与邮箱中心  
邮箱安全设置  
邮箱手机服务  
反垃圾/黑白名单  
POP3/SMTP/IMAP  
客户端授权密码

文件夹和标签  
多标签窗口  
换肤  
手机号码邮箱

### 授权码

授权码是用于登录第三方邮件客户端的专用密码。  
适用于登录以下服务: POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务。

设置客户端授权码:  开启  关闭 (默认)

启用授权码, 避免密码泄露造成邮箱安全隐患, 使用邮件客户端更安心。了解更多 >>

#### 设置客户端授权码

为了您的邮箱安全, 请设置客户端授权码。  
登录第三方邮件客户端时, 请在密码框输入本授权码。

输入授权码: .....

确认授权码: .....

确定 取消

yeah.net openiot@yeah.net | 手机版 | 升级VIP | 升级服务 | 设置 | 帮助 | 退出

首页 通讯录 应用中心 收件箱 网易严选 设置

常规设置  
邮箱密码修改  
签名  
来信分类

帐号与邮箱中心  
邮箱安全设置  
邮箱手机服务  
反垃圾/黑白名单  
POP3/SMTP/IMAP  
客户端授权密码

文件夹和标签  
多标签窗口  
换肤  
手机号码邮箱

### 授权码

授权码是用于登录第三方邮件客户端的专用密码。  
适用于登录以下服务: POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务。

设置客户端授权码:  开启  关闭 (默认)

您已启用授权码, 请使用授权码登录第三方邮件客户端

重置授权码

启用时间	停用时间
2020-02-06 23:28:17	未停用

启用授权码, 避免密码泄露造成邮箱安全隐患, 使用邮件客户端更安心。了解更多 >>

已开启 POP3 等端口;

### 3. 修改邮箱配置文件

文件路径 `D:\deploy\iot\WEB-INF\classes\config\mail.config.properties`

修改成自己的信息，图中打码的部分需要换成自己的信息，其中 **password** 并不是密码而是**授权码**，然后重启修改即可。

```
12
13 mail.host=smtp.yeah.net
14 mail.port=465
15 mail.username=ope_ ot@y_ n.net
16 mail.password=cr_ 123
17 mail.smtp.auth=true
18 mail.smtp.timeout=25000
19 mail.default.from=op_ ot@yeah.net
```